NIKON ViewNX 2, PIXUS PRO-10, MacOS X 10.7/10.8 の場合

注:通常推奨する ICC プロファイルを用いたプリント手順が使えないので「プリンターによる カラーマネジメント」の手順を示します。画像は sRGB 画像が前提で、Adobe RGB 画像の場 合は「Photoshop CS6」など他のソフトを使ってプリントされることをお勧めします。

(1)「ViewNX 2」メニューから「環境設定…」を選択する。



(2)「カラーマネジメント」タブを表示し「プリント用のプロファイルを指定する」のチェックを外 し、「OK」ボタンをクリックする。

一般 画像のデフォルトプロファイル サムネイル RGBデフォルト: Nikon sRGB 4.0.0.3002 ビューアー アークション た気に入りフォルダー 画像を聞くときに 埋め込みプロファイルの代わりに使用する	
Disklow 74 / 2015 Image and the control of the co	•
キャンセル OK	

(3) 環境設定を変更した場合は確認メッセージが表示されるので「OK」ボタンをクリックし、 一旦 ViewNX 2 を終了し再起動する。



(4)「ファイル」メニューから「印刷…」を選択する。

🗯 ViewNX 2	ファイル 編集 画像 表示 ウインドウ	ヘルプ	
000	新規フォルダー	₩N	eizocc/Desktop
	Transferを起動		
MAGE SPACE	Capture NX 2で開く Movie Editorを起動 他のアプリケーションを使用してファイルを開	жо ≹< ►	490 回転 Capture N ノトしてください).jpg (
「 ンすれば、ViewN)	Finderに表示		
を簡単にアップロ ァイルの保存・管	Picture Control Utilityを起動		
インで行えます。	取り出す		
	プロテクト設定 名前変更	₹ N N N R	
	保存 別名で保存	第S 公第S	
 フォルダー 副 Mac OS X 10 アプリケー 	ファイル変換 メール送信 Webサービス スライドショー	₩E	
im アフリア im システム im ユーザ A eizocc im Applia	音声メモ ファイル/撮影情報の書き出し… モーションスナップショットを動画に変換… AF駆動音低減…		
► 📄 デスク	ページ設定	<mark>ዕ</mark> <mark>ස</mark> P	A
▶ 🔯 パプリ	印刷	жP	

(5) 印刷画面でプリンターに「Canon PRO-10 series」が設定されていることを確認し、「設 コードないたクリックオス

疋	小	ダン	2	רי כ	ッツ)	9	ବଂ

印刷し選択された画像・	1 12]
	印刷タイプ: フルページ 🛟
	プリンター設定
	プリンター: Canon PRO-10 series
	用紙: A4
	設定
	プリンター種類: インクジェット \$
	画質と速度のバランス: 画質優先 🛟
	部数: 1
the second	ページレイアウト
	サイズを変更:
te Seneda semple d'act (xR35)	○ 余白が少なくなるように画像を回転させる
	□ 余白が出ないように配置する
	背景色: ホワイト ↓
	縁取りの幅: 0 + ポイント
	各画像の印刷回数: 1 🛟
	□ 情報を印刷 設定
	キャンセル ファイル出力 印刷

(6)「プリンター」に使用するプリンター「Canon PRO-10 series」を設定し、必要に応じて用紙 サイズや印刷の向きを設定して「OK」ボタンをクリックする。

ページ設定
プリンター設定
プリンター:
Canon PRO-10 series +
用紙:
〔11] 🗘
印刷の向き:
 ○縦 ●横
キャンセル OK

(7) 印刷レイアウト画面に戻るので「印刷」ボタンをクリックする。

印刷し選択された画像:1枚]				
	印刷タイプ: フ	リルページ 🗧			
	プリンター設定				
	プリンター: Canon P	RO-10 series			
	用紙: L判				
and the second		設定			
	プリンター種類:	インクジェット \$			
	画質と速度のバランス:	画質優先・・			
a stand and a stand	部数:	1			
	ページレイアウト				
- Color	#**	イブた亦画・			
		100 %			
	○ 余日が少なくなるように画像を回転させる				
orNavigator Elements sample chart (sRGB)	背景色:	ホワイト 章			
	縁取りの幅:	0			
	各画像の印刷回数:	1 \$			
	□情報を印刷	設定			
	キャンセル	ファイル出力 印刷			

(8)「プリント」画面の「プリンタ」で「Canon PRO-10 Series」を選択し「詳細を表示」ボタンを クリックする。

プリント
プリンタ: Canon PRO-10 series 🗧 🗧
部数: 1
ページ: すべて 💠
? PDF ▼ 詳細を表示 キャンセル プリント

(9)「カノー・マッテンク」ダノを選択し、「Carlon カノー・マッテンク」を選択する。
プリント
プリンタ: Canon PRO-10 series プリセット: デフォルト設定 部数: 1 ページ: ● すべて 回始: 1 終了: 1 カラー・マッチング ColorSync ● Canon カラー・マッチング
? PDF ▼ 詳細を隠す キャンセル プリント

(10)「品位と用紙の種類」タブを選択し、「用紙の種類」は使用する用紙(例:写真用紙 光 沢ゴールド)を設定する。

プリント
THEYER Common PDO 10 period
Canon PRO-10 series
プリセット: デフォルト設定 💠
部数: 1
ページ: 💿 すべて
○開始: 1 終了: 1
品位と用紙の種類
用紙の種類: [写真用紙 光沢ゴールド 🗧 🛟 🛔
給紙方法: 後トレイ 🛟
印刷品質: 標準 💠
□ モノクロ写真印刷
? PDF ▼ 詳細を隠す キャンセル プリント

(9)「カラー・マッチング」タブを選択し、「Canon カラー・マッチング」を選択する。

(11)「カラーオプション」タブを選択し、「サンプルの種類」は「標準」を選び、「プリント」ボタンをクリックする。



これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください!