(1) プリントする画像を選択して右上の「印刷」アイコンをクリックする。



(2) 印刷設定画面で「設定」ボタンをクリックする。

印刷 [選択された画像:1 枚]

Image: Sector	印刷タイブ: フルページ ブリンター設定 ブリンタ Canon PRO-10S series 用紙: A4 プリンター種類: イングジェット 画質と速度のパランス: 画質優先 部数: 1 + ページレイアウト サイズを変更: 100 % 余白が少なくなるように画像を回転させる 余白が出ないように配置する 皆果色: 本ワイト ~ 縁取りの幅: 0 ~ ポイント 各画像の印刷回数: 1 ~
	 情報を印刷する サムネイルデータを使用する(ドラフトモード) カラーブロファイルを指定する 記刷 ファイル出力

 \times

(3) プリンターの設定画面でプリンター名に「Canon PRO-10S series」を選択し、横の「プロパティ」ボタンを クリックする。

プリンターの設定 ×
プリンター
プリンター名(<u>N</u>): Canon PRO-10S series 〜 プロパティ(<u>P</u>)
状態: 準備完了
種類: Canon PRO-10S series
場所: USB002
אַעאַר
用紙
サイズ(乙): A4 (〇)
給紙方法(<u>S</u>): 後トレイ ~ 〇横(<u>A</u>)
ネットワーク(<u>W)</u> OK キャンセル

(4) プリンターのプロパティ画面で「基本設定」タブを表示し、用紙の種類に「写真用紙 光沢ゴールド」を 設定、色/濃度の「マニュアル調整」にチェックを入れ「設定」ボタンをクリックする。

📾 Canon PRO-10S seriesのプロパティ			х
クイック設定 基本設定 ページ設定	クリアコート ユーティ	イリティ	
	用紙の種類(Y): 給紙方法(R): 印刷品質	写真用紙 光沢ゴールド ~ 後トレイ ~ ○きれい(G) ● 標準(N) 速い(S) □ユーザー設定(C) 設定(E)	
写真用紙 光沢ゴールド A4	 ●/濃度 □モノクロ写真印 □ 印刷前にプレビ 	 ● 自動(U) ● マニュアル調整(M) 設定(T) 刷(L) ューを表示(W) 	
		標準に戻す(F) OK キャンセル ヘルプ	

(5) マニュアル色調整の画面で「マッチング」タブを表示し「色補正」で「なし」を選択し「OK」ボタンをクリッ クする。

マニュアル色調整	×
色調整 マッチング	
色補正(
ドライバー補正 ICM	
標準(C戻す(E)	i
OK キャンセル ヘルプ	

(6) プロパティ画面に戻り「OK」ボタンをクリックする。

👼 Canon PRO-10S seriesのプロパティ		×
クイック設定 基本設定 ページ設定	クリアコート ユーティ	(ปรา
	用紙の種類(Y): 給紙方法(R): 印刷品質 。	写真用紙 光沢ゴールド ~ 後トレイ ~ ● きれい(G) ● ● 標準(N) 速い(S) ● ユーザー設定(C) 設定(E)
写真用紙 光沢ゴールド A4	●/濃度	○ 自動(U) ● マニュアル調整(M) 設定(T)… 刷(L)
	 □ 印刷前にプレビ	ューを表示(W) 標準(c戻す(F)
		OK キャンセル ヘルプ

(7) プリンターの設定画面に戻り用紙と印刷の向きを確認し「OK」ボタンをクリックする。

プリンターの設定	×
プリンター	
プリンター名(<u>N</u>): Canon PRO-10S series	✓ プロパティ(<u>P</u>)
状態: 準備完了	
種類: Canon PRO-10S series	
場所: USB002	
אַעאַב	
用紙	印刷の向き
サイズ(<u>Z</u>): A4	→ ○縦(<u>O</u>)
給紙方法(<u>S</u>): 後トレイ	
ネットワーク(<u>W</u>)	OK ++>>セル

(8) 印刷画面に戻るので「カラープロファイルを指定する」にチェックを入れ「設定」ボタンをクリックする。

印刷 [選択された画像: 1 枚]	×
印刷 [灌択された画像 : 1 枚]	印刷タイブ: フルページ ブリンター設定 ブリンタ Canon PRO-10S series 用紙: A4 〕 ブリンター種類: インクジェット 面質と速度のバランス: 圖質優先 部数: 1 マージレイアウト 」 サイズを変更: 100 % ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	 各画隊の印加回数: 1 ✓ 情報を印刷する サムネイルデータを使用する(ドラフトモード) ●カラーブロファイルを指定する 該定
	印刷 ファイル出力… キャンセル

(9) カラープロファイルの設定画面で「プリンタープロファイル」に「Canon PRO-10S <GL><PP> 3 Photo Paper Plus Glossy&Gold」を設定、「マッチング方法」に「相対的な色域」を設定して「OK」ボタンをクリックする。



(10) 印刷画面に戻るので「印刷」ボタンをクリックする。

印刷[選択された画像:1枚]

印刷タイブ: フルページ ~ プリンター設定 プリンタ Canon PRO-10S series 用紙: A4
設定 ブリンター種類: インクジェット 画質と速度のバランス: 画質優先 部数: 1 ↓
サイズを変更:
縁取りの幅: 0 ~ ポイント 各画像の印刷回数: 1 ~
 ■ 情報を印刷する ● サムネイルデータを使用する(ドラフトモード) ● カラーブロファイルを指定する ● 設定
印刷 ファイル出力 キャンセル

×

これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください!