NIKON CaptureNX2 PX-5V Windows7 の場合

(1) 画像の表示・レタッチが終わったらプリントの色確認をします。画像のウインドウ左下の 「ソフトプルーフ」ボタンをクリックします。



(2) ソフトプルーフ設定画面で「ソフトプルーフ ON」を選択、「デバイスプロファイル」にプリ ンタと用紙のプロファイル(例:PX-5V Photo Paper(G))を設定、「マッチング方法」は「相対的 な色域」を設定、「黒点補正を使用する」にチェックを入れて「OK」ボタンをクリックする。

		A Contraction	No.	-	
	💿 ソフトプルーフ		×	3	And I
2	● ソフトブルーフ ON	]		- Table	- And the
	○ ソフトブルーフ OFF		_		and .
-	テバィスノロノァイル: マッチング方法:	PX-5V Photo Pape 相対的な色域	•	191	127
	✔ 黒点補正を使用す	5			
		ОК <b>+</b> †>±	2.16		
2.2					
5. S. W					

(3)「ファイル」のプルダウンメニューから「印刷」を選択する。

ファイル (E) 編集 (E) 調整 (A) フィルタ (T) バッチ (B) 表示 (V) ウベ	/ドウ ()
画像を開く( <u>O</u> ) Ctrl+O	
他のアプリケーションを使用して画像を開く(W)	
ブラウザーでフォルダを開く(B) Ctrl+Alt+O chart 2 (sRGB).jpg @	25%
最近の画像を開く(民)	
Nikon Transferを起動(T) Ctrl+Alt+T	
Camera Control Proを起動(L)	$\leq$
保存 (S) Ctrl+S	
名前を付けて保存(A) Ctrl+Shift+S	-
(割帰(⊻)	-
プロテクト設定 (E)	
プレビュー更新 (D)	
閉じる (C) Ctrl+W	
ページ設定(U) Ctrl+Shift+P	
É印刷(P) Ctrl+P	
終了 (X) Ctrl+Q	

(4)「カラーマネージメント」タブで「カラーマネージメントを使用する」を選び、プリンタープロ ファイルに「PX-5V Photo Paper(G)」を設定、マッチング方法は「相対的な色域」を選び「黒 点補正を使用する」にチェックを入れて「印刷」ボタンをクリックする。



(5)	「EPSON PX-5V」を選ん	でΓ	詳細設定」	をク	リックす	る。
-----	------------------	----	-------	----	------	----

	X
全般	
「プリンターの選択	
EPSON EP-803A EPSON EP-803A Second Se	
<b>™</b>	•
状態: 準備完了 詳細設定(R) 場所: コメント: プリンターの検索(D)	
ページ範囲 ● すべて(L) ● 選択した部分(T) ● 現在のページ(L) 部数(C): 1 三	
○ Mark(Clar)(1) ○ Clark(マノ(1)) ○ ページ指定(G): □ 部単位で印刷(Q) 11 22 3	3
ED刷(P) キャンセル 適用	3( <u>A</u> )

(6) 印刷設定画面で使用する用紙の種類を正しく選択する。色補正は「オフ(色補正なし)」 を選択し「OK」をクリック。

🖶 印刷設定		
□ 基本設定 🗍	^^→シ設定 🥒 ユーティリティー	
お気に入り( <u>E</u> )	現在の設定 マ 保存/削除(D)…	
メディア設定		
インク(I)	フォトフィラックインク ・ カスタムメディア設定(G)…	
用紙種類(M)	EPSON 写真用紙 🚽 用紙調整(P)	
カラ-(©)	[カラ∽ ▼	
印刷品質(Q)	きれい 🔹	
色補正(」)	(オフ(色補正なし)	
用紙設定		
給紙方法(S)		
用紙サイズ(乙)	L判 89 x 127 mm	
	77taU(B)	
■ 印刷プレビューを	- インク列表量	
■ 表示する(V) 「		
📃 ホ°スターレイアウトに		
	Y VLM LC VM C LGY GY BK MB	
初期設定に戻す	ナ(ゾ) Version 6.70	
	OK キャンセル ヘルプ	

EPSON PX-5500,PX-5600,PX-5800,PX-5002 の場合

用紙種類( <u>M</u> )	EPSON 写真用紙	~
)∋-( <u>C</u> )	カラー	~
印刷品質(Q)	きれい	~
色補正	<ul> <li>○ 自動(A)</li> <li>○ ユーザー設定(T)</li> <li>(方)(色補正なし)</li> </ul>	~
1紙設定 ———		
紙設定 給紙方法(S)	オートシートフィーダ	~
1紙設定 給紙方法(S) 用紙サイズ(Z)	オートシートフィーダ A4 210 × 297 mm	~

(7) 印刷画面に戻るので「印刷」ボタンをクリックする。

(書) 印刷	x			
全般				
「プリンターの選択				
EPSON EP-803A EPSON PX-5800 Microsoft XPS Document Writer				
III.				
状態:     準備完了     詳細設定(R)       場所:     プリンターの検索(D)	_			
ページ範囲 ● すべて(L) ● 選択した部分(T) ● 現在のページ(L) ● ページ指定(G): ■ 部単位で印刷(O) 11233	)			
ED場(P) キャンセル 適用(A)				

これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください!