


NIKON Capture NX 2, PIXUS PRO-10, MacOS X 10.7/10.8 の場合

注:通常推奨する ICC プロファイルを用いたプリント手順が使えないので「プリンターによるカラーマネジメント」の手順を示します。画像は sRGB 画像が前提で、Adobe RGB 画像の場合は「Photoshop CS6」など他のソフトを使ってプリントされることをお勧めします。


(1) 「ファイル」メニューから「印刷...」を選択する。



(2) 印刷レイアウト画面で「ページ設定...」ボタンをクリックする。



(3) 「対象プリンタ」に使用するプリンター「Canon PRO-10 series」を設定し、必要に応じて用紙サイズや方向を設定して「OK」ボタンをクリックする。




(4) 印刷レイアウト画面に戻るので「カラーマネジメント」タブを選択、「画像プロファイルを使用する」をチェックし、「画像プロファイル」が「sRGB」であることを確認して「印刷」ボタンをクリックする。



(5) 「プリント」画面の「プリンタ」で「Canon PRO-10 Series」を選択し「詳細を設定」ボタンをクリックする。




(6) 「カラー・マッチング」タブを選択し、「Canon カラー・マッチング」を選択する。



(7) 「品位と用紙の種類」タブを選択し、「用紙の種類」は使用する用紙(例:写真用紙 光沢ゴールド)を設定する。



(8) 「カラーオプション」タブを選択し、「サンプルの種類」は「標準」を選び、「プリント」ボタンをクリックする。



これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください！