

SILKYPIX Developer Studio Pro 5, PIXUS PRO-10, MacOS X 10.7/10.8 の場合

注:通常推奨する ICC プロファイルを用いたプリント手順が使えないので「プリンターによるカラーマネジメント」の手順を示します。画像は sRGB 画像が前提で、Adobe RGB 画像の場合は「Photoshop CS6」など他のソフトを使ってプリントされることをお勧めします。

(1) 「ファイル」メニューから「印刷...」を選択する。



(2) 印刷画面で「基本設定」タブを選択し「プリンタ設定」ボタンをクリックする。



(3) 「プリンタ」に使用するプリンター「Canon PRO-10 series」を設定し、必要に応じて用紙サイズや用紙の向きを設定して「OK」ボタンをクリックする。



(4) 印刷画面に戻るので「拡張設定1」タブを選択、「カラーマネジメント」は「プリンター側でカラーマネジメント」を設定、「プリントカラースペース」は「sRGB」を設定して「印刷開始」ボタンをクリックする。




(5) プリント画面の「プリンタ」で「Canon PRO-10 Series」を選択し「詳細を設定」ボタンをクリックする。



(6) 「カラー・マッチング」タブを選択し、「Canon カラー・マッチング」を選択する。



(7) 「品位と用紙の種類」タブを選択し、「用紙の種類」は使用する用紙(例:写真用紙 光沢ゴールド)を設定する。



(8) 「カラーオプション」タブを選択し、「サンプルの種類」は「標準」を選び、「プリント」ボタンをクリックする。



これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください！