

Adobe Lightroom Classic + Canon Professional Print & Layoutでプリント

2022年8月4日更新

使用OS	プリンタ	表示ソフトウェア
macOS Catalina (10.15.7)	Canon imagePROGRAF PRO-G1 Canon Professional Print & Layout	Adobe Lightroom Classic

<準備>

あらかじめ、CanonホームページからCanon Professional Print & Layoutをダウンロードしてインストールする必要があります。

<https://canon.jp/support/software>

<操作手順のポイント>


- ① 写真をプリントする前に、「**Adobe Lightroom Classic上でプリントの色合いを確認する(ソフト校正)**」を実施してプリントの色合いを確認します。
- ② モニター上の写真プリントの色合いを見ながら現像・レタッチをした後、「**プリント設定を行いプリントする**」を実施してプリントしてください。

※使用する写真用紙の種類を変えたときは、①②ともに設定しなおしてください。


■ Adobe Lightroom Classic上でプリントの色合いを確認する

Adobe Lightroom Classicには、プリントする前にプリントの色合いをモニター上で確認できる機能があります。現像処理後に、正確に色の確認を行ったうえでプリントすることをお勧めしています。手順は以下の通りです。


1. Adobe Lightroom Classic右上の「**現像**」モジュールで画像を開き、左下部の「**ソフト校正**」に「**✓マーク**」をつけてください。



2.次に右上に表示される「ソフト校正」で、プロファイルに使用する用紙の「プリンタプロファイル」、マッチング方法に「相対的」を設定してください。



【参考】
プリント用プロファイルがない場合は「その他」を選択するとインストールされているプリンタの用紙ごとのプロファイルがリスト表示されるので「必要なプロファイルに✓マーク」をつけて「OK」をクリックしてください。複数の用紙を使い分ける場合はそれらすべてをチェックしておくとう便利です。



※ プロファイル
プロファイルにプリンタプロファイルを設定すると、使用するプリンタ・用紙の発色を考慮した色を事前にAdobe Lightroom Classic上で表示できます。プリンタプロファイルとは、プリンタ機種と用紙種の組み合わせによる色特性を記述したデータです。入手方法は、プリンタ付属CD、プリンタメーカーや用紙メーカー各社のホームページからダウンロードしてお使いください。


※ マッチング方法
「相対的」は、プリンタの色再現域を超えた色があった場合、再現できるもっとも近い色に変換し、再現域の中におさまっている色はそのままプリントする方法で、こちらをお勧めします。一方、「知覚的」は、全体を圧縮してプリンタの色再現域におさめる方法で、階調のつながりを意識した仕上がりとなります。

3.この状態で画像データの最終色確認を行ってください。

【ソフト校正設定前】




【ソフト校正設定後】




■ プリント設定を行いプリントする

1. Adobe Lightroom Classic 左上の「ファイル」のプルダウンメニューから「プラグインエクストラ」にマウスカーソルを持っていき、右に展開したメニューから「Canon Professional Print & Layout...」を選択してください。




2. Canon Professional Print & Layout が起動したら、右側の項目を設定してください。
まず「基本設定」のタブの中にある「用紙の種類」を設定します。次に「カラーマネジメント」を設定します。カラーモードは「ICCプロファイルを使う」、プリンタプロファイルは「自動」、カラーマッチング方法は「相対的な色域を維持」を、黒点の補正を使用は「✓マークをつけない」が写真プリントにお勧めの設定になります。
以上を設定のうえ、必要に応じて「印刷設定」「レイアウト」「文字設定」を設定し、印刷部数を決めたうえで、「印刷」をクリックして印刷を開始してください。



※ 黒点の補正
モニターで見ているRGB値をプリントのCMYK値に変換する際に、黒点の差の絶対値を補正します。Canon社が提供するプリンタプロファイルには黒点補正情報が既に埋め込まれているため、チェックは不要です。

3. 設定した内容の確認メッセージが表示されるので確認した上で「OK」をクリックしてください。



4. モニター表示との比較、プリントの出来上がりを正しく確認するには、色温度が5000K、平均演色評価数(Ra)が90以上の照明をご使用ください。



© 2022 EIZO Corporation. All Rights Reserved.