


NIKON Capture NX 2, PX-5V, MacOS X 10.7/10.8 の場合


(1) 「ファイル」のプルダウンメニューから「印刷...」を選択する。




(2) 印刷レイアウト画面で「ページ設定」ボタンをクリックする。



(3) 対象プリンタを正しく選択し、必要に応じて用紙サイズや方向を設定して「OK」ボタンをクリックする。




(4) 印刷レイアウト画面に戻るので「カラーマネジメント」タブを選択、「カラーマネジメントを使用する」をチェックし、「プリンタープロファイル」に使用する用紙のプロファイル(例：PX-5V Photo Paper(G))、「マッチング方法」に「相対的な色域」を設定し、「黒点の補正」にチェックを入れる。「印刷」ボタンをクリックする。



(5) 「プリント」画面で「プリンタ」を正しく選択し「詳細を表示」ボタンをクリックする。



(6) 「カラー・マッチング」タブを選択し、「EPSON Color Controls」にチェックを入れる。



(7) 「印刷設定」タブを選択し「用紙種類」に使用する用紙(例:EPSON 写真用紙)を選択、「カラー調整」を「オフ (色補正なし)」に設定し「プリント」ボタンをクリックする。



これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください！