



## NIKON ViewNX 2, PX-5V, MacOS X 10.7/10.8 の場合


(1) 「ViewNX 2」のプルダウンメニューから「環境設定...」を選択する。




(2) 「カラーマネジメント」タブを選択し、「プリント用のプロファイルを指定する」にチェックを入れ、「プリンター」に使用する用紙のプロファイル(例: PX-5V Photo Paper(G))を設定、「マッチング方法」は「相対的な色域」を選択して「OK」ボタンをクリックする。




(3) カラーマネジメント設定変更後の再起動確認メッセージが表示されるので、「OK」ボタンをクリック、ViewNX 2 を一旦終了し再起動します。




(4) ViewNX 2 が再起動したら「ファイル」のプルダウンメニューから「印刷...」を選択する。



(5) 印刷画面のプリンター設定部分の「設定...」ボタンをクリックする。




(6) プリンターを正しく選択し、必要に応じて用紙サイズや印刷の向きを設定して「OK」ボタンをクリックする。



(7) 印刷画面に戻るので「印刷」ボタンをクリックする。




(8) 「プリント」画面で「プリンタ」を正しく選択し「詳細を表示」ボタンをクリックする。



(9) 「カラー・マッチング」タブを選択し、「EPSON Color Controls」にチェックを入れる。



(10) 「印刷設定」タブを選択し「用紙種類」に使用する用紙(例:EPSON 写真用紙)を選択、「カラー調整」を「オフ (色補正なし)」に設定し「プリント」ボタンをクリックする。



これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください！