



CANON Digital Photo Professional 4 (DPP4), PX-5V, MacOS X 10.9 の場合


(1) 「ファイル」のプルダウンメニューから「詳細指定印刷」を選択する。




(2) 印刷設定画面でプリンタの「プロパティ」ボタンをクリックする。




(3) 対象プリンタを正しく選択し、必要に応じて用紙サイズや方向を設定して「OK」ボタンをクリックする。




(4) 印刷設定画面に戻るので「CMS 設定...」ボタンをクリックする。




(5) 「印刷用プロファイル」に使用する用紙のプロファイル(例:PX-5V Photo Paper(G))、「マッチング方法」は「相対的な色域を維持」を設定し「OK」ボタンをクリックする。



(7) 印刷設定画面に戻るので「プリント」ボタンをクリックする。



(7) 「プリント」画面で「プリンタ」を正しく選択し「詳細を表示」ボタンをクリックする。



(8) 「印刷設定」タブを選択し「用紙種類」に使用する用紙(例:EPSON 写真用紙)を選択、「カラー調整」がグレーで「オフ (色補正なし)」になっていることを確認して「プリント」ボタンをクリックする。

プリント

プリンタ: EPSON PX-5V

プリセット: デフォルト設定

部数: 1

ページ: すべて
 開始: 1 終了: 1

印刷設定

基本設定 詳細設定

ページ設定: オートシートフィーダー

用紙種類: EPSON 写真用紙

インク: フォトブラック

カラー: カラー 16 bit/チャンネル

カラー調整: オフ (色補正なし)

印刷品質: きれい

速度優先 品質優先

印刷品質: フォト - 1440x720dpi

マイクロウィーブ: オン

双方向印刷
 左右反転
 スムージング (文字/輪郭)

? PDF 詳細を隠す キャンセル **プリント**

これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください！