



(1) 「ファイル」のプルダウンメニューから「印刷...」を選択する。




(2) 「基本設定」タブの「プリンタ設定」ボタンをクリックする。




(3) プリンターの設定画面の「プリンタ名」に「Canon PRO-10 series」を選択し、必要に応じて用紙と用紙の向きを設定し「プロパティ」ボタンをクリックする。




(4) 基本設定タブを選択し「用紙の種類」に使用する用紙(例: 写真用紙 光沢ゴールド)を設定、「色/濃度」は「マニュアル調整」を選択し「設定」ボタンをクリックする。




(5) 「マッチング」タブを選択し、「色補正」は「なし」を選んで「OK」ボタンをクリックする。




(6) プロパティ画面に戻るので「OK」ボタンをクリックする。




(7) プリンターの設定画面に戻るので「OK」ボタンをクリックする。



(8) 印刷画面に戻るので「拡張設定1」タブをクリックし、「カラーマネジメント」に「カラーマネジメントを行う」を設定、「プリントカラースペース」に使用する用紙のプロファイル(例: Canon PRO-10 <GL><PP> 3 Photo Paper... )、「マッチング方法」に「相対的な色域を保持」を設定し、「印刷開始」ボタンをクリックする。



(9) プリンタドライバ側の設定に関するメッセージが表示されるので「はい」ボタンをクリックする。



これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください！