


NIKON Capture NX-D から ViewNX-i を起動して Epson Print Layout で SC-PX5V2 にプリント, Windows 7 の場合

(NIKON ViewNX-i を起動する前に「Epson Print Layout」をインストールしてください。また、Epson Print Layout がサポートする Epson プリンターをインストールしてください。)

(1) Capture NX-D を起動し、プリントする画像を選択して「ViewNX-i」アイコンをクリックする。



(2) ViewNX-i が立ち上がったら「Epson Print Layout」アイコンをクリックする。



(3) Epson Print Layout が起動するのでプリンター、用紙種類、用紙サイズなどを設定する。カラー設定で「タイプ」は「ICC プロファイルを選択」、「出力 ICC プロファイル」は「自動」、「マッチング方法」は「相対的な色域を維持」と設定し、「黒点の補正」にチェックを入れて「印刷」ボタンをクリックする。




これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください！


カラーマネジメントオプションの設定

ViewNX-i の既定値ではサムネール画像がカラーマネジメントされていません。サムネールも正しい色で表示する必要がある時は、


「編集」メニューから「オプション(O)…」を選択、



「カラーマネジメント」タブで「サムネールにカラーマネジメントの設定を適用する」にチェックを入れて「OK」ボタンをクリックする。



警告が表示されるので「OK」ボタンをクリックし ViewNX-i を一旦終了し再度起動します。



以上