

Photoshop CC 2015.5 以降と Canon Print Studio Pro の連携方法

Canon Print Studio Pro が Photoshop CC 2015.5 以降に正式対応していないため、以下の手順で Print Studio Pro と Photoshop を連携してください。


<手順>

1. Canon ホームページから Print Studio Pro Ver.2.1.0 をダウンロードします。


❖ Print Studio Pro Ver.2.1.0

ダウンロード前に下記の使用許諾契約書を必ずお読みください。
ダウンロードを開始された場合には本許諾書に同意されたものとさせていただきます。

一つ前の画面にもどる
更新日:2016年6月23日



2. ダウンロードしたファイルを実行し、Print Studio Pro をインストールします。




3. Photoshop が終了していることを確認します。


4. [Win 環境]

[スタート]メニュー → [Canon Utilities] → [Print Studio Pro]から、[Print Studio Pro プラグインインストール]を起動します。

※タイル表示の場合



※クラシックスタイルの場合



[Mac 環境]

Finder の[移動]メニュー → [アプリケーション] → [Canon Utilities] → [Print Studio Pro]から、[Plug-In Install]を起動します。

5. 「参照」をクリックし、以下の場所に保存先を指定してください。

[Win 32-bit 環境]

CC 2015.5 の場合

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5(32bit)\Plug-ins

CC 2017 の場合

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017(32bit)\Plug-ins

[Win 64-bit 環境]

CC2015.5 の場合

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5\Plug-ins

CC 2017 の場合

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Plug-ins

[Mac 環境]

CC2015.5 の場合

/Applications/Adobe Photoshop CC 2015.5/Plug-ins

CC2017 の場合

/Applications/Adobe Photoshop CC 2017/Plug-ins



6. “対応アプリケーション”より使用する Photoshop (32bit もしくは 64bit) を選択し、「次へ」をクリックします。

