

Screen InStyleクライアント

インストール方法

● Windows 11 / 10


1. USBケーブルを接続します。

USBケーブルを使用して、コンピュータのUSBダウンストリームポートとモニターのUSBアップストリームポート（USB Type-Cコネクタ搭載機種の場合はUSB-Cコネクタ）を接続します。

2. 「SISxxxx_Setup.exe」（例：SIS1110_Setup.exe）をダブルクリックし、画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。

参考

- ・「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示される場合があります。「はい」をクリックしてください。



インストールが完了すると、Screen InStyleのアイコンがデスクトップおよびタスクトレイに表示されます。

● Mac


1. USBケーブルを接続します。

USBケーブルを使用して、コンピュータのUSBダウンストリームポートとモニターのUSBアップストリームポート（USB Type-Cコネクタ搭載機種の場合はUSB-Cコネクタ）を接続します。

2. 「SISxxxx_Setup.pkg」（例：SIS1000_Setup.pkg）をダブルクリックし、画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。

参考

- ・フォルダ内のファイルにアクセスする許可を求めるダイアログが表示される場合があります。「OK」をクリックしてください。
- ・「アクセシビリティアクセス」ダイアログボックスが表示される場合があります。「システム設定を開く」をクリックし、Screen InStyleの設定をオンに変更します。



インストールが完了すると、Screen InStyleのアイコンがメニューバーに表示されます。

アンインストール方法

● Windows 11 / 10


1. 「スタート」 - 「設定」 - 「アプリ」 - 「アプリと機能」を選択します。
2. リストから「Screen InStyle」を選択し、「アンインストール」をクリックします。
画面の指示に従って、ソフトウェアをアンインストールします。

● Mac

1. Finderを起動し、「移動」 > 「フォルダへ移動」をクリックします。
2. 次のパスを入力し、「移動先」に表示されたフォルダをダブルクリックします。
/Library/Application Support/EIZO/Screen InStyle/
3. 「Screen InStyle Uninstaller」をダブルクリックします。


画面の開き方

● Windows 11 / 10

デスクトップまたはタスクトレイのアイコン  をダブルクリックします。


● Mac

次のいずれかの方法で画面を開きます。


- ・メニューバーのScreen InStyleアイコン  をクリックして、「Screen InStyleを開く」をクリックします。
- ・「アプリケーション」フォルダ内の「Screen InStyle」をダブルクリックします。

画面の閉じ方

● Windows 11 / 10

画面右上の  をクリックします。

● Mac

画面左上の  をクリックします。

トラブルシューティング

症状	原因と対処方法
1. アイコンがタスクトレイ (Windows) またはメニューバー (Mac) がない	<ul style="list-style-type: none">・ Windowsの場合、「スタート」 - 「すべてのアプリ」 - 「EIZO」 - 「Screen InStyle」をクリックして起動します。・ Macの場合、「アプリケーション」フォルダ内の「Screen InStyle」をダブルクリックして起動します。
2. 設定したとおりに機能しない	<ul style="list-style-type: none">・ Screen InStyleの各設定を機能させるためには、タスクトレイ (Windows) またはメニューバー (Mac) にScreen InStyleアイコンが常駐している必要があります。・ 各機能のページで設定を変更した際は「OK」をクリックしてください。「OK」をクリックすると設定がモニターに反映されます。